


Lifedomus

Design Studio : « What I see »

04/04/2018




1 Conceptos

La función « What I See » de Design Studio permite especificar el texto y/o las fotos según la información recibida de uno o varios equipos.

2 Creación de icono en el editor de la supervisión

En modo edición, añada por ejemplo un icono virgen.



Abra la ventana de configuración del « What I See » con la ayuda del icono apropiado.



Después, configurar « What I See » como sigue :

1. Pase a modo "Experto".
2. Escoja el retorno de estado del equipo o de los equipos en la lista.
3. Si necesario, añada el número de líneas que permitirán administrar los diferentes valores según la información recibida.

En nuestro ejemplo, el retorno de estado devuelve un valor numérico. Hemos añadido 4 líneas para gestionar los 4 valores conocidos.

Para cada línea, indique la condición para la cual la imagen seleccionada será visualizada.

No olvide grabar, antes de salir del modo edición.

En lo sucesivo, a cada información del estado de este equipo, el valor será analizado y en función de las condiciones gestionadas en « What I See » la imagen correspondiente se mostrará en la pantalla.